



Cómo operar futuros en Bitunix, paso a paso

Escrita para quien no ha abierto nunca una operación de futuros. Cada paso tiene una imagen de Bitunix con flechas que te dicen dónde pulsar: capturas reales y, donde hace falta una operación abierta, ilustraciones marcadas como tales. Las capturas son de la web de Bitunix en ordenador; en la app del móvil los botones son los mismos pero cambian de sitio.

Qué es

0 · Antes de empezar

1 · Pasar fondos

2 · La pantalla

3 · Margen

4 · Apalancamiento

5 · La orden

6 · TP y SL

Cuánto poner

7 · Abrir

8 · Vigilar y cerrar

9 · Leer tu operación

10 · Financiación

11 · Copiar una señal

12 · Retirar

Errores típicos

Glosario

La idea en 30 segundos

En futuros no compras la moneda. Apuestas a si su precio **va a subir o a bajar**, y ganas o pierdes según la diferencia. Puedes ganar en los dos sentidos:

Largo (Long) · botón verde

Crees que el precio **SUBE**. Si sube, ganas. Si baja, pierdes.

Corto (Short) · botón rojo

Crees que el precio **BAJA**. Si baja, ganas. Si sube, pierdes.

Lo más importante de toda la guía

El apalancamiento multiplica las ganancias **y también las pérdidas**. Si el precio va mucho en tu contra, el exchange cierra tu operación solo y pierdes el dinero que pusiste. A eso se le llama **liquidación**. Empieza con poco dinero, apalancamiento bajo y siempre con Stop Loss.

0 Antes de empezar


- **Protege la cuenta.** Activa la verificación en dos pasos (2FA) con una app de autenticación en el apartado de seguridad de tu perfil. Entra siempre desde la web oficial o la app oficial, nunca desde enlaces que te lleguen por mensaje.

- **Deposita USDT por la red correcta.** En **Depósito** eliges USDT y una red (por ejemplo TRC20, BEP20 o ERC20). La red desde la que envías tiene que ser **exactamente la misma** que eliges en Bitunix. Si no coinciden, el dinero se puede perder. La primera vez manda una cantidad pequeña de prueba.
- **Practica gratis primero.** Bitunix tiene un modo **Demo** (trading de prueba) con dinero virtual y precios reales. Haz ahí tus primeras operaciones hasta que los botones no te den miedo.
- **Bonos y cupones.** Bitunix muestra ofertas como “Bono de depósito” o “Cupón de posición”. Lee sus condiciones antes de activarlos: suelen exigir un volumen de operaciones y no se pueden retirar como dinero normal.

1 Pasa dinero a la cuenta de futuros

Cuando depositas en Bitunix, el dinero suele llegar a la **Cuenta Spot**. Para operar futuros tienes que moverlo a la **Cuenta de futuros**. Mover dinero entre tus cuentas es gratis e instantáneo.

- En la página de futuros, baja hasta el bloque **Activos** (abajo a la izquierda) y pulsa **Transferir**. También puedes pulsar el icono ⇌ al lado de “Disponibles”.
- Comprueba que dice **Desde: Cuenta Spot** y **Hasta: Cuenta de futuros**.
- Moneda: **USDT**. Escribe la cantidad y confirma.



Ventana “Transferir”. Si las cuentas están al revés, pulsa el botón de flechas (3).


Consejo

Para tu primera vez pasa solo una cantidad que no te duela perder, por ejemplo 20–50 USDT.

2

Conoce la pantalla

Ve a **Futuros** en el menú de arriba y elige **USDT-M** (contratos en USDT). Verás esto:




Pantalla de futuros de Bitunix, par BTCUSDT.

- 1 Selector de moneda.** Pulsa la flecha junto a “BTCUSDT” para elegir otra (ETHUSDT, SOLUSDT...). Para empezar, quédate con BTC o ETH: se mueven menos que las monedas pequeñas.
- 2 Datos del precio.** Cambio en 24 h, precio marcado (el que usa el exchange para calcular liquidaciones), máximo y mínimo del día.
- 3 Panel de órdenes.** Aquí se hace todo: margen, apalancamiento, cantidad, TP/SL y los botones de comprar/vender.
- 4 Libro de órdenes.** En rojo, quién quiere vender y a qué precio. En verde, quién quiere comprar. No necesitas tocarlo.
- 5 Gráfico.** Arriba eliges la temporalidad: 1m, 5m, 15m, 1h... Cada vela verde subió, cada vela roja bajó.
- 6 Añadir fondos.** Para depositar o comprar cripto.

3 Elige el modo de margen: Aislado

En el panel de órdenes pulsa el botón que dice **Cruzada** o **Cruzada-Multi** (arriba a la izquierda). Se abre esta ventana:



Ventana “Modo de margen”.


- **Cruzada:** todo el saldo de tu cuenta de futuros respalda tus operaciones. Una operación mala puede comerse todo el saldo.
- **Aislado:** cada operación tiene su propio dinero. Si se liquida, solo pierdes lo de esa operación. **Elige Aislado** y pulsa **Confirmar**.
- **Multi-Trade** (la parte de abajo) puedes dejarlo como está.

Ojo

El modo de margen no se puede cambiar mientras tengas una posición o una orden abierta en esa moneda. Hazlo antes de operar.

4 Pon el apalancamiento

Pulsa el botón **10X** que está al lado del modo de margen. El apalancamiento dice por cuánto se multiplica tu dinero: con 100 USDT a **5X** controlas una posición de 500 USDT.



Ventana “Ajustar Apalancamiento”. Usa los botones – / + o arrastra la barra.

Cuanto más apalancamiento, menos tiene que moverse el precio en tu contra para que te liquiden. Valores aproximados (sin contar comisiones ni margen de mantenimiento):

APALANCAMIENTO	TE LIQUIDAN SI EL PRECIO VA EN CONTRA APROX.	PARA PRINCIPIANTES
2X	≈ 50 %	Muy seguro
3X - 5X	≈ 33 % - 20 %	Recomendado
10X	≈ 10 %	Con cuidado
20X	≈ 5 %	Peligroso
50X - 200X	≈ 2 % - 0,5 %	Evítalo

Deja activado “Ajuste el apalancamiento largo y corto simultáneamente” y pulsa **Confirmar**.

5

Prepara la orden

Este es el panel de órdenes con cada parte señalada:



Panel de órdenes, pestaña “Mercado”.

Elige el tipo de orden

Mercado

Entras **ya**, al precio actual. Es lo más fácil.
Pagas un poco más de comisión (taker 0,06 % en nivel VIP 0).

Límite

Tú pones el precio. La orden espera hasta que el mercado llegue ahí. Puede que no se ejecute nunca. Comisión menor (maker 0,02 %).

Activador sirve para órdenes que se activan al tocar un precio. No lo necesitas al principio.

Pon la cantidad

- Escribe los USDT en **Cantidad** o usa la barra de **0 % – 100 %** de tu saldo.
- Antes de pulsar, mira la línea **Coste (USDT)** debajo de los botones: es el dinero real (margen) que vas a poner.
- **Elige en qué escribes la cantidad.** Bitunix te deja escribirla de tres formas. Pulsa **USDT ▼** al lado del campo Cantidad y elige **Por costo - USDT**: así el número que escribes es exactamente el dinero (margen) que pones, y el apalancamiento multiplica el tamaño.



Captura real de Bitunix: ventana “Configuración de la unidad de futuros”.

Mismo ejemplo con 5X y escribiendo 20 en Cantidad:

Por costo (USDT) → pones 20 USDT · posición de 100 USDT

Por valor (USDT) → posición de 20 USDT · pones solo 4 USDT

Por cantidad (BTC) → 20 BTC. ¡Cuidado! Son más de 1,6 millones de USDT

- Regla sencilla: no arriesgues más del 1-2 % de tu cuenta en una sola operación. “Arriesgar” es lo que pierdes si salta el Stop Loss, no el margen que pones. Abajo tienes cómo calcularlo.

6

Pon Take Profit y Stop Loss (siempre)

Marca la casilla **TP/SL**. Aparecen dos campos nuevos. Así la operación se cierra sola aunque no estés mirando.



Orden “Límite” con TP/SL activado.

- **TP (Take Profit):** el precio donde quieres cobrar la ganancia.
- **SL (Stop Loss):** el precio donde aceptas que te equivocaste y cortas la pérdida.
- En un **Largo**: TP **por encima** del precio de entrada y SL **por debajo**.
- En un **Corto**: TP **por debajo** y SL **por encima**.

Ejemplo con números

Margen: 100 USDT · Apalancamiento 5X → posición de 500 USDT

Largo en BTC a 84.600

TP a 87.138 (+3 %) → $\text{ganas} \approx 500 \times 3 \% = +15 \text{ USDT}$

SL a 83.331 (-1,5 %) → $\text{pierdes} \approx 500 \times 1,5 \% = -7,5 \text{ USDT}$

Comisiones aprox. a mercado: $500 \times 0,06 \% \times 2 \text{ (entrar y salir)} \approx 0,60 \text{ USDT}$

Arriesgar 7,5 USDT solo cumple la regla del 1-2 % si tu cuenta tiene unos 400-750 USDT.

Truco

Pon el SL más cerca que el TP. Si el TP está al doble de distancia que el SL, te basta con acertar algo más de 1 de cada 3 operaciones para no perder dinero (sin contar comisiones).

El Stop Loss no es un precio garantizado

Cuando el precio toca tu SL, la operación se cierra a mercado. En un movimiento muy brusco puede cerrarse un poco peor que el precio que pusiste. Por eso el SL tiene que estar bastante lejos del precio de liquidación, no pegado a él.

Cuánto poner: calcula el tamaño desde el Stop Loss

Primero decides dónde va el Stop Loss. Después calculas el tamaño para que, si salta, pierdas solo lo que habías decidido. El apalancamiento solo cambia cuánto margen bloqueas, no cuánto pierdes en el SL.

Tamaño de la posición = Riesgo en USDT ÷ distancia al SL

Margen (Coste) = Tamaño de la posición ÷ apalancamiento

Cuenta de 50 USDT · riesgo 2 % → 1 USDT

SL a 1,5 % del precio de entrada → $1 \div 0,015 \approx 66,7$ USDT de posición

Con 5X → margen $\approx 66,7 \div 5 \approx 13,3$ USDT

Si salta el SL pierdes ≈ 1 USDT (más $\approx 0,08$ de comisiones)

Si el resultado te da un tamaño por debajo de la orden mínima, o el SL tiene que ir tan lejos que el tamaño sale ridículo, esa operación no te encaja: déjala pasar.

7 Abre la operación

Abrir Largo

Si crees que va a subir.

Abrir Corto

Si crees que va a bajar.


Al pulsar, Bitunix puede mostrar una ventana de confirmación con el resumen. Léela con calma: precio, cantidad, apalancamiento, TP y SL. Si todo está bien, confirma.

Antes de pulsar, repasa

- Moneda correcta (arriba a la izquierda).
- Margen **Aislado** y apalancamiento bajo.
- **Coste** que puedes permitirte perder.
- TP y SL puestos y en el lado correcto.
- Botón correcto: verde = sube, rojo = baja.

8 Vigila y cierra la operación

Baja hasta la parte inferior de la página. Ahí está todo lo que tienes abierto:



Parte inferior de la página de futuros (aquí sin posiciones abiertas).

- **Posiciones:** tus operaciones activas. Verás el precio de entrada, el **precio de liquidación** y la ganancia o pérdida en tiempo real.
- **Órdenes abiertas:** órdenes Límite que aún esperan su precio. Puedes cancelarlas desde ahí.
- Para cerrar a mano, en la fila de tu posición pulsa **Mercado** (cierra al instante) o pon un precio en **Límite**.
- Para **añadir o cambiar el TP/SL** de una posición ya abierta, hazlo desde la columna TP/SL de su fila en **Posiciones**.
- **Cerrar todo** cierra todas tus posiciones de golpe. Úsalo con cuidado.
- **PYG no realizado** es lo que ganas o pierdes ahora mismo. No es real hasta que cierras.

Mira siempre el precio de liquidación

Si el precio de mercado se acerca a él, te van a liquidar. Tu Stop Loss tiene que estar **antes** de ese precio.

9 Lee tu operación abierta sin asustarte

Cuando la orden se ejecuta, aparece una fila en la pestaña **Posiciones** (abajo).
Esto es lo que significa cada dato:



Ilustración basada en el panel real de Bitunix. Los números son de ejemplo.

El porcentaje engaña: es sobre tu margen, no sobre el precio

El número rojo o verde entre paréntesis (el **ROE**) mide cuánto ganas o pierdes **comparado con el dinero que pusiste**, no cuánto se movió el precio. Con apalancamiento, ese porcentaje se multiplica:

Margen 100 USDT · 5X → posición de 500 USDT · Largo a 84.600

El precio baja a 82.062 → el precio solo bajó un 3 %

PYG no realizado ≈ $500 \times 3 \% = -15 \text{ USDT}$

ROE ≈ $-15 \div 100 = -15 \% (3 \% \times 5X)$

- **ROE = movimiento del precio × apalancamiento.** Con 10X, un 2 % en contra se ve como -20 %. Con 20X, como -40 %.
- Ver -15 % no significa que hayas perdido el 15 % de tu cuenta. Has perdido 15 USDT de los 100 que pusiste en esa operación.

- **No cierres por pánico al ver el porcentaje.** Si tu Stop Loss está puesto, ya sabes cuál es tu pérdida máxima. Lo que decide si sigues dentro es el SL, no el color del número.
- **PYG realizado** es lo que ya se cobró o se pagó de verdad: la comisión de entrada, la financiación y lo que cerraste. Aparece en negativo nada más abrir porque ya pagaste la comisión.

Truco

Si el porcentaje te pone nervioso, fíjate en el **PYG en USDT**, no en el %. Es más fácil de entender: “ahora mismo pierdo 15 dólares, y como mucho perderé lo que marca mi SL”.

10 La tasa de financiación, con números

En los futuros **perpetuos** (los que no tienen fecha de vencimiento, como todos los USDT-M de Bitunix) los largos y los cortos se pagan entre sí una pequeña cuota cada cierto tiempo. Sirve para que el precio del futuro no se aleje del precio real de la moneda.



Captura real de Bitunix (BTCUSDT).

- **Tasa positiva** (por ejemplo $+0,01\%$): los **largos pagan** a los cortos.
- **Tasa negativa** (por ejemplo $-0,01\%$): los **cortos pagan** a los largos.
- En BTCUSDT se cobra **cada 8 horas**, a las 00:00, 08:00 y 16:00 hora de Singapur (UTC+8). Es decir, a las 16:00, 00:00 y 08:00 UTC: en la España peninsular, las 18:00, 02:00 y 10:00 en verano (una hora menos en invierno y en Canarias). Algunas monedas tienen intervalos más cortos: **mira siempre la cuenta atrás** que aparece junto a la tasa.
- Solo pagas o cobras si **tienes la posición abierta en ese momento exacto**. Si cierras un minuto antes, no pagas nada.

Pago = tamaño de la posición × tasa de financiación

Posición de 500 USDT · tasa +0,01 % · estás en Largo

Cada cobro: $500 \times 0,01 \% = -0,05 \text{ USDT}$

3 cobros al día → -0,15 USDT · una semana → ≈ -1,05 USDT

Si estuvieras en Corto, esos 0,05 USDT los cobrarías tú.

Cuándo sí importa

Con tasas normales es calderilla. Pero en monedas pequeñas, tras subidas fuertes, la tasa puede ser 10 o 20 veces mayor (0,1 %–0,2 % cada pocas horas).

Con eso, mantener una posición varios días puede comerse buena parte de la ganancia. Antes de dejar una operación abierta días, mira la tasa. Lo que te han cobrado lo ves en la pestaña **Historial de financiación**.

11

Cómo copiar una señal de Futures Signal VIP en Bitunix

Cada señal del canal trae todo lo que necesitas. Esta es una señal de ejemplo y lo que significa cada línea:

SEÑAL — TAO/USDT

LONG · 5x · margen cruzado

Entrada 206.20

TP1 212.4 · TP2 219.8 · TP3 228.5

SL 198.90

EN LA SEÑAL	QUÉ HACES EN BITUNIX
TAO/USDT	Selector de moneda (arriba a la izquierda) → escribe TAO → elige TAOUSDT perpetuo.
LONG / SHORT	LONG = botón verde Abrir Largo . SHORT = botón rojo Abrir Corto .
5x	Botón de apalancamiento → pon 5X (paso 4). Nunca más del que dice la señal.
margen cruzado	Es el modo con el que opera el analista. Si empiezas, usa Aislado igualmente (paso 3): la operación da el mismo resultado y, si algo sale muy mal, solo arriesgas el margen de esa operación.

**Entrada
206.20**

Pestaña **Límite** → en Precio escribe 206.20. La orden espera a que el precio llegue ahí.

SL 198.90

Marca **TP/SL** y escribe 198.90 en SL. Así queda puesto desde el primer segundo.

**TP1 • TP2 •
TP3**

Tres objetivos para cobrar por partes. Se ponen como **TP/SL parcial** cuando la posición ya está abierta (imagen de abajo).

Paso a paso

1. **Calcula cuánto poner** con la distancia al SL (sección “Cuánto poner”). En el ejemplo, la entrada está a 206.20 y el SL a 198.90: una distancia del 3,54 %.
2. Elige la moneda, pon **Aislado** y el apalancamiento de la señal.
3. Pestaña **Límite**, precio de entrada, Cantidad en **Por costo** con el margen que calculaste.
4. Marca **TP/SL**: escribe el **SL** de la señal y **deja el TP vacío**. Si pones aquí el TP1, se cerraría toda la posición en el TP1; los tres objetivos se ponen en el paso 6.
5. Pulsa el botón del color correcto (LONG verde, SHORT rojo) y revisa la orden en **Órdenes abiertas**.
6. Cuando se ejecute y aparezca en **Posiciones**, pulsa **TP/SL** → **TP/SL parcial** y pon cada objetivo con su parte. Si la señal no dice cómo repartir, un reparto sencillo es 50 % en TP1, 30 % en TP2 y 20 % en TP3.

TP/SL
 BTCUSDT · Aislado · Largo · 5X

Último precio 84.600 Precio Marcado 84.598 Precio de entrada 84.600 Precio liq. est. 68.100

TP/SL de posición

TP/SL parcial

TP/SL dinámico

TP

Por precio Por ROI Por cambio

2

87.138

3

Último ▾

+7,50

USDT

Cantidad a cerrar: 50 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Cuando el último precio ≥ 87.138 se cerrará el 50 % de la posición con una orden de mercado.

Cancelar

Confirmar

ILUSTRACIÓN

1

Elige «TP/SL parcial» para cerrar la operación por partes (TP1, TP2, TP3).

2

(Recuadro 2, a la izquierda) Escribe el precio del objetivo. Ejemplo: el TP1 de la señal.

3

(Recuadro 3) Deja «Último» (último precio). Es el que usan casi todas las señales.

4

Mueve la barra: qué % de la posición se cierra en ese objetivo.

5

Confirmar. Luego repite para TP2 y TP3.

Ilustración de la ventana TP/SL de una posición abierta, pestaña “TP/SL parcial”.

Cuenta de 100 USDT · riesgo 2 % → 2 USDT

Distancia al SL: $(206,20 - 198,90) \div 206,20 = 3,54 \%$

Posición = $2 \div 0,0354 \approx 56,5$ USDT · con 5X → margen $\approx 11,3$ USDT

En Cantidad (Por costo) escribes 11,3

Si salta el SL: ≈ -2 USDT

Si llega a TP1 (+3,0 %): $\approx +1,70$ USDT sobre toda la posición

Si llega a TP3 (+10,8 %): $\approx +6,10$ USDT sobre toda la posición

Si llegas tarde a la señal

Si cuando la ves el precio ya pasó la entrada, **no persigas el precio**. Comprar más caro acerca el SL en porcentaje y aleja los objetivos: la misma señal pasa a ser una operación peor. Deja la orden Límite en el precio de la señal; si no se ejecuta, esa operación no era para ti. Si el precio ya tocó el TP1, la señal está fuera de tiempo: no entres.

Durante la operación

Sigue los mensajes del canal. Si se indica mover el SL (por ejemplo, a la entrada después del TP1) o cerrar antes, hazlo desde **TP/SL** en la fila de tu posición. No muevas el SL más lejos por tu cuenta.

12

Saca tu dinero (retiro)

Para retirar, el dinero tiene que estar en la **Cuenta Spot**. Si está en futuros, primero hay que devolverlo.

1. **Cierra las posiciones** cuyo dinero quieras sacar. El margen de una operación abierta está bloqueado.
2. En la página de futuros pulsa **Transferir** (bloque Activos) y pon **Desde: Cuenta de futuros → Hasta: Cuenta Spot**. Es la misma ventana del paso 1, al revés: usa el botón de flechas.
3. Pulsa el **icono de la cartera** (arriba a la derecha) → en Activos pulsa **Retirar**.
4. Elige **Retiro en cadena**, moneda **USDT** y la **red**.
5. Pega la **dirección** de destino, escribe la cantidad, revisa la comisión y pulsa **Retirar**.
6. Confirma con el código que te llega por email o con **Google Authenticator**. Suele llegar en 3–20 minutos.

Retirar

Retiro en cadena ← Transferencia interna

Moneda: **USDT**

Red: **TRON (TRC20)**

Dirección de retiro: Pega aquí la dirección de tu otra cartera o exchange

Cantidad: **50** USDT **Todo**

Comisión de red: **1 USDT**

Recibirás: **49 USDT**

Retirar

- 1 «Retiro en cadena» para mandar a otra cartera u otro exchange.
- 2 LA RED: tiene que ser la misma que acepta el destino (ej. TRC20 y TRC20). Si no coincide, el dinero se pierde.
- 3 Pega la dirección. Nunca la escribas a mano: compara el principio y el final.
- 4 Mira la comisión: con TRC20 es 1 USDT y el mínimo es 2 USDT.
- 5 Retirar y confirma con el código del email o de Google Authenticator.

Ilustración basada en el formulario de retiro de Bitunix.

RED DE USDT	COMISIÓN	MÍNIMO	NOTA
TRON (TRC20)	1 USDT	2 USDT	La más usada
BSC (BEP20)	0,5 USDT	2 USDT	La más barata de las comunes
Ethereum (ERC20)	2 USDT	2 USDT	Más cara

Comisiones de la tabla oficial de Bitunix (octubre 2026). Cambian con la red: vale siempre la que muestra la página al retirar.

La regla de oro del retiro

La red que eliges en Bitunix tiene que ser **la misma** que acepta el sitio que recibe. Si mandas por TRC20 a una dirección que solo acepta BEP20, el dinero se pierde para siempre. La primera vez, manda una cantidad pequeña de prueba y espera a que llegue antes de mandar el resto.

- **Transferencia interna:** si mandas a otra persona que también usa Bitunix, usa esta pestaña con su email, teléfono o UID. Es instantánea y sin comisión, pero **no se puede deshacer**.
- Los **bonos y cupones** de Bitunix no se retiran: sirven para operar, no son dinero tuyo.
- Nadie de Bitunix te pedirá nunca tu contraseña ni tus códigos de verificación.

Errores típicos de la primera vez

- **Usar 50X o 100X “para ganar más”.** Con 100X, un movimiento normal del 1 % te liquida; con 50X, uno del 2 %.
- **Operar sin Stop Loss.** Una mala noticia y pierdes todo el margen.

- **Usar el 100 % del saldo** en una sola operación.
- **Mover el Stop Loss más lejos** cuando el precio se acerca. Si saltó, aceptas la pérdida y pasas a la siguiente.
- **Querer recuperar enseguida** abriendo otra operación más grande tras perder.
- **Pulsar el botón equivocado** (Corto cuando querías Largo). Revisa el color antes de confirmar.
- **Olvidar la tasa de financiación.** Cada 8 horas se paga o se cobra una pequeña tasa mientras la posición está abierta (sección 10).
- **Cerrar por pánico al ver el ROE.** Un -15 % con 5X es solo un 3 % de movimiento del precio (sección 9).
- **Elegir mal la unidad.** Escribir 20 pensando en USDT cuando la unidad está en BTC. Usa siempre **Por costo**.

Glosario rápido

USDT	Moneda estable que vale aproximadamente 1 dólar. Es con lo que operas.
Margen	El dinero que pones de garantía en una operación.
Apalancamiento	Multiplicador de tu posición (5X = 5 veces tu margen).
Liquidación	Cierre forzoso cuando pierdes casi todo el margen.
Precio marcado	Precio de referencia que usa el exchange para calcular la liquidación.
Take Profit (TP)	Orden que cierra con ganancia al llegar a un precio.
Stop Loss (SL)	Orden que cierra con pérdida limitada al llegar a un precio.
Maker / Taker	Maker pone una orden Límite que espera (comisión menor). Taker entra a mercado (comisión mayor).
Tasa de financiación	Pago periódico entre largos y cortos mientras la posición sigue abierta.
PYG no realizado	Ganancia o pérdida de una posición que aún no has cerrado.
PYG realizado	Lo que ya se cobró o pagó de verdad: comisiones, financiación y cierres.
ROE	Ganancia o pérdida en % sobre tu margen. Es el movimiento del precio multiplicado por el apalancamiento.
Perpetuo	Contrato de futuros sin fecha de vencimiento. Lo mantienes abierto el tiempo que quieras, pagando o cobrando financiación.
USDT-M / Coin-M	USDT-M: el margen y las ganancias van en USDT (lo que usa esta guía). Coin-M: van en la propia moneda (BTC, ETH...). No lo uses al empezar.
Último precio	El precio de la última operación real. Es el que ves en grande y el que usan por defecto el TP y el SL.
Precio índice	Media del precio en varios exchanges (Bitunix usa Bitget, Binance y Bybit). Sirve para calcular el precio marcado.
Margen de mantenimiento	El mínimo de margen que debe quedar para que la posición siga abierta. Si bajas de ahí, te liquidan.
Tasa de margen	Qué parte del margen ya está "gastada". Cuanto más alta, más cerca estás de la liquidación.

Por costo / Por valor	Formas de escribir la cantidad: por el margen que pones (costo) o por el tamaño total de la posición (valor).
Orden mínima	El tamaño más pequeño que acepta una moneda. Aparece dentro del campo Cantidad (“Orden mínima 0.9”).
Orden Límite / Mercado	Límite: tú pones el precio y esperas. Mercado: entras ya al precio que haya.
Deslizamiento	Diferencia entre el precio que querías y el que te dieron. Pasa en órdenes a mercado y en SL durante movimientos bruscos.
Mecha	La línea fina que sale de una vela: el precio llegó ahí un momento y volvió. Una mecha puede tocar tu SL aunque la vela cierre lejos.
Solo reducir	Opción que hace que una orden solo pueda cerrar o achicar tu posición, nunca abrir una nueva por error.
TP/SL parcial	Cerrar solo una parte de la posición en cada objetivo (TP1, TP2, TP3).
Red (TRC20, BEP20...)	El “camino” por el que viaja el USDT al depositar o retirar. Origen y destino deben usar la misma.

Guía educativa, no es asesoramiento financiero. Operar con futuros y apalancamiento conlleva un riesgo alto y puedes perder todo el dinero invertido. Las capturas son de la web de Bitunix en español (octubre 2026); las imágenes marcadas como “Ilustración” reproducen pantallas de Bitunix con datos de ejemplo. Los botones pueden cambiar de sitio con futuras actualizaciones. Comisiones mostradas: nivel VIP 0.

